


ADVANTAGE CUSTOMS

Versandbeendigung Entladekommentar



INHALT

- Voraussetzungen und Vorgehensweise
- Änderung NCTS Phase 5
- Menüpunkte Entladekommentar
- Anlage eines Entladekommentars
- Konformer Entladekommentar
- Verschlüsse nicht vorhanden oder beschädigt
- Unstimmigkeiten Ware
- Abweichung Beförderungsmittel
- Prüfen, Abgeben und Statusübergänge

VORAUSSETZUNGEN VERSANDBEENDIGUNG

- Eine von der Zollbehörde erteilte Bewilligung zur Versandbeendigung ist erforderlich:
 - Zugelassener Empfänger
 - Zugelassener Empfänger (TIR)
- Übergabeort (zusätzliche Kennung) zugehörig zu den Bestimmungszollstellen

VORGEHENSWEISE


- Zugelassener Empfänger unterrichtet Bestimmungszollstelle über das Ergebnis der Prüfung der Waren.
- Übermittlung an Bestimmungszollstelle spätestens drei Tage nach Erhalt der Entladeerlaubnis.
- Nach Übermittlung des Entladekommentars ist das vereinfachte Verfahren zE abgeschlossen.

ÄNDERUNG NCTS PHASE 5

- Da bei der Versanderöffnung mit NCTS Phase 5 mehrere Einzelsendungen vorhanden sein können, muss diese Ebene bei der Meldung von Unstimmigkeiten im Entladekommentar berücksichtigt werden.
- Darauf folgend ist die zugehörige Warenposition auszuwählen.

MENÜPUNKTE ANKUNFTSANZEIGE

Öffnen der Vorgangsübersicht über „Empfang/SumA“ - „NCTS 2 – Beendigung“ - „Entladekommentar“



Die Erfassung von Ankunftsanzeige und Entladekommentar kann nun konsolidiert und durch die Sendungsbearbeiter übernommen.



ANLAGE EINES ENTLADEKOMMENTARS

Nach dem Eingang der Entladeerlaubnis wird der Entladekommentar automatisch in der Vorgangsübersicht angelegt.

NCTS-zE | Entladekommentar

Standard*

Keine Filter angewendet

Übersicht 60/60 Aktualisieren Bearbeiten Filtereinstellungen Abschließen Wiedereröffnen Meldungen

Status	Meldeland	Verfahrensbereich	Vorgangstyp	Bezugsnummer	Betriebliche ID	ID ▲	MRN	Gemeldet
● Abgeschlossen	DE	NCTS-zE	Entladekommentar			202212190000007	22DE587200440189M4	<input checked="" type="checkbox"/>
● Abgeschlossen	DE	NCTS-zE	Entladekommentar			202212220000000	22DE587400442173M5	<input checked="" type="checkbox"/>
● Abgeschlossen	DE	NCTS-zE	Entladekommentar			202212230000001	22DE586600442960J3	<input checked="" type="checkbox"/>
● Abgeschlossen	DE	NCTS-zE	Entladekommentar			202212290000004	22DE587200443176M3	<input checked="" type="checkbox"/>
● Initial	DE	NCTS-zE	Entladekommentar			202212300000002	22DE587200443177M2	<input type="checkbox"/>

Die Konfigurationsmöglichkeiten, das Filtern und Suchen in den Vorgangsübersichten ist in unserem Handout „Tipps und Tricks“ beschrieben.

KONFORMER ENTLADEKOMMENTAR

Entladekommentar
konform

Im Entladekommentar ist der Wert „1 – Konform“ einzutragen.

Wenn in der Versandanmeldung Verschlüsse vorhanden sind, ist das Kennzeichen „Zustand der Verschlüsse“ gleichermaßen einzutragen.

Entladevermerk

Konform	1	ja 🔍	Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?	1	ja 🔍
Erläuterung der Unstimmigkeit	<input type="text"/>				
Rohmasse (gem. Entladeerlaubnis)	520		Rohmasse in KGM	520	

VERSCHLÜSSE BESCHÄDIGT

Sind die Verschlüsse beschädigt oder nicht vorhanden, so muss das Feld „Zustand der Verschlüsse“ mit „0 - nein“ belegt werden

Unter „Tatsächlich empfangen“ wird die tatsächliche Anzahl der Verschlüsse und abweichende Kennzeichen angegeben.

Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?

Erwartet gem. Entladeerlaubnis		Tatsächlich empfangen (Entladekommentar)					
Containernummer	<input type="text"/>	Containernummer	<input type="text"/>				
Anzahl der Verschlüsse	<input type="text" value="1"/>	Anzahl der Verschlüsse	<input type="text" value="1"/>				
Warenpositionen (erwartet)		Warenpositionen (empfangen)					
Sequenznummer		Sequenznummer					
Positionsnummer		Positionsnummer					
<table border="1"><tr><td>1</td><td></td></tr></table>		1		<table border="1"><tr><td>1</td><td></td></tr></table>		1	
1							
1							
Verschlüsse (erwartet)		Verschlüsse (empfangen)					
Sequenznummer		Sequenznummer					
Verschlusskennzeichen		Verschlusskennzeichen					
<table border="1"><tr><td>1</td><td>46876546</td></tr></table>		1	46876546	<table border="1"><tr><td>1</td><td>12345</td></tr></table>		1	12345
1	46876546						
1	12345						

Entladekommentar
Verschlüsse

UNSTIMMIGKEITEN

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

Wenn die Waren nicht den Angaben in der Versandanmeldung entsprechen, ist das Kennzeichen Konform „0 – nein“ zu melden. Zusätzlich werden die Unstimmigkeiten textuell erläutert und die abweichende Rohmasse wird gemeldet.

Entladevermerk

Konform	0	nein	Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?	Pfeiltaste runter -> Vorschläge
Erläuterung der Unstimmigkeit	Ware nicht in Ordnung. Ein Packstück fehlt.			
Rohmasse (gem. Entladeerlaubnis)	520	Rohmasse in KGM	500	

UNSTIMMIGKEITEN

Im Bereich „Einzelsendungen“ muss die Einzelsendung ausgewählt werden, zu der die Abweichung erfasst werden soll.

Anschließend ist die entsprechende Warenposition über die Aktion + Hinzufügen anzulegen.

The screenshot displays two overlapping dialog boxes in a software interface. The top dialog, titled 'Einzelsendungen', asks 'Zu welcher Einzelsendung (Sequenznummer) soll eine Abweichung erfasst werden?'. It features a search bar with the text 'Pfeiltaste runter -> Vorschläge' and a table with columns: Sequenznummer, Versender, Empfänger, Rohmasse. The table contains three rows: (1, 484), (2, 220), and (3). Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are visible. The bottom dialog, titled 'Warenpositionen', asks 'Zu welcher Warenposition (Sequenznummer) soll eine Abweichung erfasst werden?'. It also has a search bar with the same text and a table with columns: Sequenznum..., Positionsnu..., Warenbezeichnung, Warennummer. The table contains three rows: (1, 1, Nähgarne aus syntheti..., 54011018), (2, 2, Fotografische Filme in ..., 37024100), and (3, 3, Naturkork, unbearbeit..., 45011000). Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are also present. In the background, a sidebar shows a tree view with 'Einzelsendungen (2:2)', '1) 484 KGM', 'Warenpositionen (0:3)', '2) 220 KGM', and 'Statusübergänge (2)'. A red box highlights the '+ Hinzufügen' button in the top right of the interface.

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

UNSTIMMIGKEITEN

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

Unter „Tatsächlich Empfangen“ werden die abweichenden Daten zu der Ware eingetragen.

Erwartet gem. Entladeerlaubnis				Tatsächlich empfangen			
Warenbezeichnung	Naturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet			Warenbezeichnung	Naturkork		
Warennummer	45011000	Naturkork, unbearbeitet ode... 🔍		Warennummer	45011000	Naturkork, unbearbeitet ode... 🔍	
CUS-Nummer				CUS-Nummer			
Rohmasse in KGM	450	Eigenmasse in KGM	427	Rohmasse in KGM	225	Eigenmasse in KGM	213
Packstücke (erwartet)				Packstücke (empfangen) + Hinzufügen Löschen			
#	Art der Packstü...	Anz...	Versandzeichen	#	Art der Packstü...	Anz...	Versandzeichen
1	PX Palette	2	1-2	1	PX Palette	1	1

ABWEICHENDES BEFÖRDERUNGSMITTEL

Entladekommentar
Beförderungsmittel

Abweichungen zu den Angaben des Beförderungsmittels in der Versandanmeldung sind unter „Beförderungsmittel beim Abgang“ zu hinterlegen.

Beförderungsmittel beim Abgang

#	<input type="text" value="1"/>	Art der Identifikation	<input type="text" value="99"/>	Kennzeichen	<input type="text" value="LKW"/>	Staatszugehörigkeit	<input type="text" value="DE"/>
Art der Identifikation	<input type="text" value="30"/> A. 🔍	Kennzeichen	<input type="text" value="HB-IT-123"/>	Staatszugehörigkeit	<input type="text" value="PL"/> 🔍		

+ ⋮

PRÜFEN UND ABGEBEN

Über den „Refresh-Button“ oder „Prüfen“ werden die Fehler in dem Entladekommentar angezeigt.

Mit dem Auswählen einer Fehlermeldung springt der Cursor in das zu korrigierende Feld.

Wenn keine Fehler vorliegen, kann die Anmeldung über „Abgeben“ an ATLAS übermittelt werden.

Filter

! 1

! Fehler

Sammelsendung/Ereignisse(1)/Transportausrüstungen(1)/Anz...

Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / EREIGNIS / Code" mit dem Wert '2' (Verschlussverletzung) angegeben wird.

Prüfen Speichern Abgeben Schließen

Abschließen

STATUSÜBERGÄNGE

In den Statusübergängen werden die ausgehenden und eingehenden ATLAS-Nachrichten angezeigt.

Mit der Auswahl einer Nachricht werden die Meldedaten zu der ATLAS-Nachricht angezeigt.

▼ Statusübergänge (5)

E_DES_STA - 12/23/2022 14:10:17

BESTAETIGUNG_FTAM - 12/23/2022 14:10:17

E_DES_REM - 12/23/2022 14:08:53

E_DES_PER - 12/23/2022 13:55:17

NEUANLAGE - 12/23/2022 13:55:17

```
Meldedaten
-----
DETSPC - Entladeerlaubnis
[0004722415]
-----
-- Entladeerlaubnis
Zeitpunkt der Erstellung (UTC)      : 23.12.2022 12:54:18
Nachrichtenkennung                  : 0004722415
Nachrichtengruppe                    : DES (Versand - Beendigung)
Nachrichtentyp                       : DETSPC (Entladeerlaubnis - E_DES_PER (Unloading
Permission))
Nachrichtenversion                   : C.1.9
Zuordnungskennung                   : actest~00000308

-- NACHRICHTENSENDER
Referenznummer                       : DE005866 (Testzollstelle Straßenverkehr)

-- NACHRICHTENEMPFÄNGER
Identifikationsnummer                :
Niederlassungsnummer                :

-- KOPF
MRN                                  : 22DE58660044296033
Art der Anmeldung                    : T1 (Versandanmeldung T1 Waren, die im externen
Unionsversandverfahren/gemeinsamen Versandverfahren
befördert werden sollen.)

Datum der Annahme der Anmeldung       : 22.12.2022
Datum der Wiedergestellung            : 28.12.2022
Sicherheit                           : 0 (Enthält keine Daten einer summ. Eingangs- oder
Ausgangs anmeldung)
<html>Indikator für einen reduzierten <br>Datensatz: 0 (nein)

-- TATSÄCHLICHE BESTIMMUNGSZOLLSTELLE
Referenznummer                       : DE005866 (Testzollstelle Straßenverkehr)

-- INHABER DES VERSANDVERFAHRENS
Identifikationsnummer                : DE9000097
Name                                  : DBH LOGISTICS IT
```

Abschließen

WIR **DIGITALISIEREN** DIE LOGISTIKKETTEN DIESER WELT



dbh Logistics IT AG

Martinstraße 47-49
28195 Bremen

Tel. 0421 30902-22
Fax 0421 30902-57

support@dbh.de
www.dbh.de

