


ADVANTAGE CUSTOMS

Versandbeendigung
Sendungsbearbeiter

NCTS Phase 5



INHALT

- Erläuterung und Vorgehensweise
- Ereignisfall
- Änderung NCTS Phase 5
- Menüpunkt Sendungsbearbeiter
- Anlage einer Sendung
- Ankuftsanzeige – mit und ohne Ereignis
- Prüfen, Abgeben und Statusübergänge
- Anlage eines Entladekommentar
- Konformer Entladekommentar
- Verschlüsse nicht vorhanden oder beschädigt
- Unstimmigkeiten Ware
- Abweichung Beförderungsmittel
- Prüfen, Abgeben und Statusvisualisierung

ERLÄUTERUNG SENDUNGSBEARBEITER

- Der Sendungsbearbeiter ist eine Verknüpfung von der Ankunftsanzeige und dem Entladekommentar.
- Beide Vorgänge können in dem Sendungsbearbeiter ausgeführt werden.
- Nach abschließender Bearbeitung der Sendung wird die Registriernummer/MRN vom Verwahrbestand angezeigt.

VORGEHENSWEISE ANKUNFTSANZEIGE

- Zugelassener Empfänger erstellt die Ankunftsanzeige des Versandverfahrens unter der Angabe der MRN.
- Übermittlung nach der Ankunft der beförderten Waren am bewilligten Übergabeort.
 - Vor dem Entladen, d.h. Raumverschlüsse oder Packstückverschlüsse wurden nicht entfernt.

ÄNDERUNG NCTS PHASE 5

Pro Versandanmeldung wird weiterhin eine Versandbeendigung durchgeführt.

NEU:

- Wenn ein Unterwegsereignis aufgetreten ist, werden die Details zu dem Ereignis durch die Unterwegszollstelle übermittelt.

Diese Details werden nicht mehr vom zugelassenen Empfänger gemeldet

EREIGNISFALL

- Im Ereignisfall oder bei Unregelmäßigkeiten sind abweichende Prozesse zu beachten.
- Ein Ereignis kann aus einem Vorfall (z.B. Unfall), einer Umladung auf ein neues Beförderungsmittel oder neu angebrachten Verschlüssen bestehen.
- Die Ereignisse werden auf dem Versandbegleitdokument vermerkt.

VORGEHENSWEISE ENTLADEKOMMENTAR

- Zugelassener Empfänger unterrichtet Bestimmungszollstelle über das Ergebnis der Prüfung der Waren.
- Übermittlung an Bestimmungszollstelle spätestens drei Tage nach Erhalt der Entladeerlaubnis.
- Nach Übermittlung des Entladekommentars ist das vereinfachte Verfahren zE abgeschlossen.

ÄNDERUNG NCTS PHASE 5

- Da bei der Versanderöffnung mit NCTS Phase 5 mehrere Einzelsendungen vorhanden sein können, muss diese Ebene bei der Meldung von Unstimmigkeiten im Entladekommentar berücksichtigt werden.
- Darauf folgend ist die zugehörige Warenposition auszuwählen.

MENÜPUNKT SENDUNGSBEARBEITER

Öffnen der Vorgangsübersicht über
„Empfang/SumA“ – „NCTS 2 –
Beendigung“ – „Sendungsbearbeiter“



Sendung

ANLAGE EINER SENDUNG

Anlage einer Sendung über die Aktion „+ Neu“

Mit dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Vorschalddialog.


Die Konfigurationsmöglichkeiten, das Filtern und Suchen in den Vorgangsübersichten ist in unserem Handout „Tipps und Tricks“ beschrieben.

DE | NCTS | Sendung Standard ▼
Filter aktiv(1): Sichtbarkeit
Sichtbarkeit: Ja ✕

Übersicht 40/40 - 1 ausgewählt + Neu Kopieren

ID	Status	Sendungsnummer	Betriebliche ID	Änderungszeitpunkt ▼
202408...	○ ○ ○ ○ ●	dbh-082024		28.08.2024 07:59:17
202408...	○ ○ ● ○ ○	dbh-test-2024		28.08.2024 07:31:45

ANLAGE EINER SENDUNG



Neue Sendung anlegen

MRN

Sendungsnummer

Kopiervorlage

Ok Abbrechen


Angabe der MRN des Versandverfahrens und einer Sendungsnummer als Identifikationsmerkmal.

Zusätzlich kann eine bereits vorbereitete Kopiervorlage ausgewählt werden, um die Datenerfassung zu vereinfachen.

ERFASSUNG DER SENDUNG

Auf der linken Seite befindet sich die Navigation in der Sendung zu den Vorgängen. Im ersten Schritt wird die Ankunftsanzeige angezeigt.

Die Erfassung im Editor ist, wie gewohnt in der Ankunftsanzeige unverändert geblieben.



Sendungen x Editor - Sendung x

Sendungs-Kopfdaten
NCTS Empfang (DE)
dbh-test-2024 ✓

Ankunftsanzeige Initial ●

DE | NCTS | Ankunftsanzeige

Details

Bezugsnummer
MRN 24DE586600534060J8
Betriebliche ID
SumA-Reg.-Nr

24DE586600534060J8


Ereignisse (0)

▼ Statusübergänge (1)

NEUANLAGE - 28.08.2024 07:31:45

Sendung

ANKUNFTSANZEIGE



SOFTWARE. BERATUNG. LÖSUNGEN.





ANKUNFTSANZEIGE

Die MRN wird aus dem Vorschaltdialog übernommen.
Datum und Zeit der Ankunft sind für die Meldung erforderlich.

Ereignis: Pflichtangabe, ob ein Ereignis vorgefallen ist (Ja/Nein).

- Bezugsnummer (optional, nicht ATLAS-relevant)
- Betriebliche ID (optional, nicht ATLAS-relevant)
- Zeitzone standardmäßig „Europe/Berlin“ vorbelegt

Ankunftsanzeige

Bezugsnummer	<input type="text" value="dbh-Handout-2024"/>
Betriebliche ID	<input type="text"/>
MRN	<input type="text" value="24DE875600158744M15"/>
Datum der Ankunft	<input type="text" value="15.08.2024"/> 
Zeit der Ankunft	<input type="text" value="10:30:00"/>
Zeitzone	<input type="text" value="Europe/Berlin"/> 
Ereignis	<input type="text" value="Pfeiltaste runter -> Vorschläge"/> 

Ankunftsanzeige

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Angabe der zuständigen Bestimmungszollstelle zur Versandbeendigung.

Der Zugelassene Empfänger kann über das Lookup aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen werden.

Alternativ kann über den Pfeil (rechts) die Eingabe der Identifikationsnummer manuell erfolgen.

Bestimmungszollstelle

Tatsächliche Bestimmungszollstelle

DE005866

Testzollstelle Straßenverkehr 

Zugelassener Empfänger

dbh Testfirma 

dbh Testfirma, DE9000097, Sachbearbeiter 

Geschäftspartner-Code

dbh Testfirma  

Identifikationsnr. / Niederlassung

DE9000097

0001

beim Senden aus aktuellem Benutzer ermitteln

Ansprechpartner Name

Sachbearbeiter

Ansprechpartner Telefon

0421123456789

Ansprechpartner E-Mail

support@dbh.de

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Nach Angabe des zugelassenen Empfängers muss das Feld „Zusätzliche Kennung“ (Übergabeort innerhalb einer Bewilligung der angegebenen Bestimmungszollstelle) angegeben werden.

Warenort

Zusätzliche Kennung	AA01	🔍
Ansprechpartner Name	<input type="text"/>	
Ansprechpartner Telefon	<input type="text"/>	
Ansprechpartner E-Mail	<input type="text"/>	

Die Angaben zum Ansprechpartner bzw. beauftragten Sachbearbeiter vom Warenort sind optional.

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Anlage einer Bewilligung über das „+“

Bewilligungen



Bewilligungen

1

Art

C522

Zugelassener Empfänger



Referenznummer

DEACE5864ZE000000



Art: Angabe der Bewilligungsart




Referenznummer: Angabe der Bewilligungsnummer mit Zugriff auf die Bewilligungstammdaten.

ANKUNFTSANZEIGE MIT EREIGNIS

Ereignis: Pflichtangabe, ob ein Ereignis vorgefallen ist (Ja/Nein).

Wenn Ereignis Code 1 -Ja sind keinerlei Details mehr zu melden (wie z.B. Unterwegsereignis, Beschreibung und Behörde). Diese Meldung wird von der Unterwegszollstelle übernommen.

Ankunftsanzeige


Bezugsnummer	<input type="text" value="dbh-Handout-NCTS-Phase-5"/>
Betriebliche ID	<input type="text"/>
MRN	<input type="text" value="24DE586600560728J4"/>
Datum der Ankunft	<input type="text" value="11.12.2024"/> 
Zeit der Ankunft	<input type="text" value="10:21:17"/>
Zeitzone	<input type="text" value="Europe/Berlin"/> 
Ereignis	<input type="text" value="1"/> 

PRÜFEN UND ABGEBEN

Über den „Refresh-Button“ oder „Prüfen“ werden Fehler in der Ankunftsanzeige angezeigt.

Mit dem Auswählen einer Fehlermeldung springt der Cursor in das zu korrigierende Datenfeld.

Wenn keine Fehler vorliegen, kann die Anmeldung über „Abgeben“ an ATLAS übermittelt werden.



Filter

1

1

Fehler

Sammelsendung/Ereignisse(1)/Transportausrüstungen(1)/Anz...

Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / EREIGNIS / Code" mit dem Wert '2' (Verschlussverletzung) angegeben wird.

Prüfen Speichern Abgeben Schließen

Abschließen

STATUSÜBERGÄNGE

In den Statusübergängen werden die ausgehenden und eingehenden ATLAS-Nachrichten angezeigt.

Mit der Auswahl einer Nachricht werden die Meldedaten zu der ATLAS-Nachricht angezeigt.

▼ Statusübergänge (4)

E_DES_PER - 19.08.2024 10:45:17

BESTAETIGUNG_FTAM - 19.08.2024 10:45:17

E_DES_NOT - 19.08.2024 10:43:58


NEUANLAGE - 19.08.2024 10:35:17

```
Meldedaten
-----
DETSPC - Entladeerlaubnis
      [0005111037]
-----

-- Entladeerlaubnis
Zeitpunkt der Erstellung (UTC) : 19.08.2024 12:51:16
Nachrichtenkennung           : 0005111037
Nachrichtengruppe            : DES (Versand - Beendigung)
Nachrichtentyp                : DETSPC (Entladeerlaubnis - E_DES_PER
(Unloading                    :
                               Permission))
```

Abschließen

ENTLADEKOMMENTAR



ANLAGE EINES ENTLADEKOMMENTARS

Entladekommentar

Nach dem Eingang der Entladeerlaubnis wird der Entladekommentar automatisch im Navigator unter den Sendungs-Kopfdaten angelegt.

Somit kann im Editor direkt die weitere Erfassung zur Entladung erfolgen.

The screenshot displays a software interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains three items: 'Sendungs-Kopfdaten' (selected), 'Ankunftsanzeige' (Abgeschlossen), and 'Entladekommentar' (Initial). The main content area shows the selected item's details: 'DE | NCTS | Entladekommentar' and a list of items including '24DE587200533366J3', 'Einzelsendungen (0:1)', and 'Statusübergänge (2)' with two entries: 'E_DES_PER - 19.08.2024 10:45:17' and 'NEUANLAGE - 19.08.2024 10:45:17'.

Sendungs-Kopfdaten
NCTS Empfang (DE)
24DE587200533366J3 ✎

Ankunftsanzeige
Abgeschlossen ●

Entladekommentar
Initial ●

DE | NCTS | Entladekommentar

24DE587200533366J3

Einzelsendungen (0:1)

▼ Statusübergänge (2)

E_DES_PER - 19.08.2024 10:45:17

NEUANLAGE - 19.08.2024 10:45:17

KONFORMER ENTLADEKOMMENTAR

Entladekommentar
konform

Im Entladekommentar ist der Wert „1 – Konform“ einzutragen.

Wenn in der Versandanmeldung Verschlüsse vorhanden sind, ist das Kennzeichen „Zustand der Verschlüsse“ gleichermaßen einzutragen.

Entladevermerk

Konform	Pfeiltaste runter -> Vorschläge	Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?	Pfeiltaste runter -> Vorschläge
Erläuterung der Unstimmigkeit			
Rohmasse (gem. Entladeerlaubnis)	1000	Rohmasse in KGM	

VERSCHLÜSSE BESCHÄDIGT

Sind die Verschlüsse beschädigt oder nicht vorhanden, so muss das Feld „Zustand der Verschlüsse“ mit „0 - nein“ belegt werden

Zustand der Verschlüsse
- vorhanden und
unbeschädigt?

0

nein 

Unter „Tatsächlich empfangen“ wird dann die tatsächliche Anzahl der Verschlüsse und abweichende Kennzeichen angegeben.

Entladekommentar
Verschlüsse

UNSTIMMIGKEITEN

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

Wenn die Waren nicht den Angaben in der Versandanmeldung entsprechen, ist das Kennzeichen Konform „0 – nein“ zu melden. Zusätzlich werden die Unstimmigkeiten textuell erläutert und die abweichende Rohmasse wird gemeldet.

Entladevermerk

Konform	0	nein	Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?	Pfeiltaste runter -> Vorschläge
Erläuterung der Unstimmigkeit	Ware nicht in Ordnung. Ein Packstück fehlt.			
Rohmasse (gem. Entladeerlaubnis)	1000	Rohmasse in KGM	925	

UNSTIMMIGKEITEN

Im Bereich „Einzelsendungen“ muss die Einzelsendung ausgewählt werden, zu der die Abweichung erfasst werden soll.

Anschließend ist die entsprechende Warenposition über die Aktion + Hinzufügen anzulegen.

The screenshot displays two overlapping dialog boxes in a software interface. The top dialog, titled 'Einzelsendungen', asks 'Zu welcher Einzelsendung (Sequenznummer) soll eine Abweichung erfasst werden?'. It features a search bar with the text 'Pfeiltaste runter -> Vorschläge' and a table with columns: Sequenznummer, Versender, Empfänger, Rohmasse. The table contains three rows with sequence numbers 1, 2, and 3. Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are visible. The bottom dialog, titled 'Warenpositionen', asks 'Zu welcher Warenposition (Sequenznummer) soll eine Abweichung erfasst werden?'. It also has a search bar with the same text and a table with columns: Sequenznum..., Positionsnu..., Warenbezeichnung, Warennummer. The table contains three rows with sequence numbers 1, 2, and 3. Buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen' are also present. In the background, a sidebar shows a tree view with 'Einzelsendungen (2:2)' and 'Warenpositionen (0:3)' expanded.

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

UNSTIMMIGKEITEN

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

Unter „Tatsächlich Empfangen“ werden die abweichenden Daten zu der Ware eingetragen.

Erwartet gem. Entladeerlaubnis				Tatsächlich empfangen			
Warenbezeichnung	Naturkork, unbearbeitet oder nur zugerichtet			Warenbezeichnung	Naturkork		
Warennummer	45011000	Naturkork, unbearbeitet ode... 🔍		Warennummer	45011000	Naturkork, unbearbeitet ode... 🔍	
CUS-Nummer				CUS-Nummer			
Rohmasse in KGM	450	Eigenmasse in KGM	427	Rohmasse in KGM	225	Eigenmasse in KGM	213
Päckstücke (erwartet)				Päckstücke (empfangen) + Hinzufügen Löschen			
#	Art der Packstü...	Anz...	Versandzeichen	#	Art der Packstü...	Anz...	Versandzeichen
1	PX Palette	2	1-2	1	PX Palette	1	1

ABWEICHENDES BEFÖRDERUNGSMITTEL

Entladekommentar
Beförderungsmittel

Abweichungen zu den Angaben des Beförderungsmittels in der Versandanmeldung sind unter „Beförderungsmittel beim Abgang“ zu hinterlegen.

Beförderungsmittel beim Abgang

#	1	Art der Identifikation	30	Kennzeichen	LKW	Staatszugehörigkeit	QU
Art der Identifikation	30	Kennzeichen	HB-IT-123	Staatszugehörigkeit	DE		

+ ⋮

PRÜFEN UND ABGEBEN

Über den „Refresh-Button“ oder „Prüfen“ werden die Fehler in dem Entladekommentar angezeigt.

Mit dem Auswählen einer Fehlermeldung springt der Cursor in das zu korrigierende Datenfeld.

Wenn keine Fehler vorliegen, kann die Anmeldung über „Abgeben“ an ATLAS übermittelt werden.

Filter

! 1

! Fehler



Sammelsendung/Ereignisse(1)/Transportausrüstungen(1)/Anz...

Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / EREIGNIS / Code" mit dem Wert '2' (Verschlussverletzung) angegeben wird.


Prüfen Speichern Abgeben Schließen

Abschließen


STATUSVISUALISIERUNG



Die Ankunftsanzeige ist noch initial.
(nicht an ATLAS abgegeben)




Die Ankunftsanzeige wurde an
ATLAS abgegeben und befindet sich
in Zollbearbeitung.



Die Ankunftsanzeige wurde an
ATLAS abgegeben und ist fehlerhaft.
Eine Korrektur ist erforderlich.

STATUSVISUALISIERUNG



Status

○ ○ ● 1 ○ ●

Die Ankunftsanzeige wurde erfolgreich bearbeitet und nun kann der Entladekommentar abgegeben werden.

Status

○ ○ ○ ● 1 ●

Der Entladekommentar wurde an ATLAS abgegeben und befindet sich in Zollobearbeitung.

Status

○ ○ ○ ○ ●

Die Versandbeendigung ist erfolgreich abgeschlossen.

WIR **DIGITALISIEREN** DIE LOGISTIKKETTEN DIESER WELT



dbh Logistics IT AG

Martinstraße 47-49
28195 Bremen

Tel. 0421 30902-700
Fax 0421 30902-57

sales@dbh.de
www.dbh.de

