


ADVANTAGE CUSTOMS

Versandbeendigung Sendungsbearbeiter



INHALT

- Erläuterung und Vorgehensweise
- Ereignisfall
- Menüpunkt Sendungsbearbeiter
- Anlage einer Sendung
- Ankunftsanzeige – mit und ohne Ereignis
- Prüfen, Abgeben und Statusübergänge
- Anlage eines Entladekommentar
- Konformer Entladekommentar
- Verschlüsse nicht vorhanden oder beschädigt
- Unstimmigkeiten Ware
- Abweichung Beförderungsmittel
- Prüfen, Abgeben und Statusvisualisierung

ERLÄUTERUNG SENDUNGSBEARBEITER

- Der Sendungsbearbeiter ist eine Verknüpfung von der Ankunftsanzeige und dem Entladekommentar.
- Beide Vorgänge können in dem Sendungsbearbeiter ausgeführt werden.
- Nach abschließender Bearbeitung der Sendung wird die Registriernummer/MRN vom Verwahrbestand angezeigt.

VORGEHENSWEISE ANKUNFTSANZEIGE

- Zugelassener Empfänger erstellt die Ankunftsanzeige des Versandverfahrens unter der Angabe der MRN.
- Übermittlung nach der Ankunft der beförderten Waren am bewilligten Übergabeort.
 - Vor dem Entladen, d.h. Raumverschlüsse oder Packstückverschlüsse wurden nicht entfernt.

EREIGNISFALL

- Im Ereignisfall oder bei Unregelmäßigkeiten sind abweichende Prozesse zu beachten.
- Ein Ereignis kann aus einem Vorfall (z.B. Unfall), einer Umladung auf ein neues Beförderungsmittel oder neu angebrachten Verschlüssen bestehen.
- Die Ereignisse werden auf dem Versandbegleitdokument vermerkt.

VORGEHENSWEISE ENTLADEKOMMENTAR

- Zugelassener Empfänger unterrichtet Bestimmungszollstelle über das Ergebnis der Prüfung der Waren.
- Übermittlung an Bestimmungszollstelle spätestens drei Tage nach Erhalt der Entladeerlaubnis.
- Nach Übermittlung des Entladekommentars ist das vereinfachte Verfahren zE abgeschlossen.

MENÜPUNKT SENDUNGSBEARBEITER

Sendung

Öffnen der Vorgangsübersicht über
„Empfang/SumA“ – „NCTS 2 –
Beendigung“ – „Sendungsbearbeiter“



ANLAGE EINER SENDUNG

Sendung

Anlage einer Sendung über die Aktion „+ Neu“

Mit dem Ausführen der Aktion öffnet sich ein Vorschalddialog.

ID	Status	Sendungsnummer	Betriebliche ID	Änderungszeitpunkt
202408...	○ ○ ○ ○ ●	dbh-082024		28.08.2024 07:59:17
202408...	○ ○ ● ○ ○	dbh-test-2024		28.08.2024 07:31:45

Die Konfigurationsmöglichkeiten, das Filtern und Suchen in den Vorgangsübersichten ist in unserem Handout „Tipps und Tricks“ beschrieben.

ANLAGE EINER SENDUNG

Sendung

Neue Sendung anlegen

MRN	<input type="text" value="24DE586600534060J8"/>
Sendungsnummer	<input type="text" value="dbh-test-2024"/>
Kopiervorlage	<input type="text" value="keine"/> <input type="button" value="🔍"/>


Angabe der MRN des Versandverfahrens und einer Sendungsnummer als Identifikationsmerkmal.

Zusätzlich kann eine bereits vorbereitete Kopiervorlage ausgewählt werden, um die Datenerfassung zu vereinfachen.


ERFASSUNG DER SENDUNG

Auf der linken Seite befindet sich die Navigation in der Sendung zu den Vorgängen. Im ersten Schritt wird die Ankunftsanzeige angezeigt.

Die Erfassung im Editor ist, wie gewohnt in der Ankunftsanzeige unverändert geblieben.



ANKUNFTSANZEIGE



ANKUNFTSANZEIGE

Die MRN wird aus dem Vorschaltdialog übernommen.
Datum und Zeit der Ankunft sind für die Meldung erforderlich.

Ereignis: Pflichtangabe, ob ein Ereignis vorgefallen ist (Ja/Nein).

- Bezugsnummer (optional, nicht ATLAS-relevant)
- Betriebliche ID (optional, nicht ATLAS-relevant)
- Zeitzone standardmäßig „Europe/Berlin“ vorbelegt

Ankunftsanzeige

Bezugsnummer	<input type="text" value="dbh-Handout-2024"/>
Betriebliche ID	<input type="text"/>
MRN	<input type="text" value="24DE875600158744M15"/>
Datum der Ankunft	<input type="text" value="15.08.2024"/> 
Zeit der Ankunft	<input type="text" value="10:30:00"/>
Zeitzone	<input type="text" value="Europe/Berlin"/> 
Ereignis	<input type="text" value="Pfeiltaste runter -> Vorschläge"/> 

Ankunftsanzeige

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Angabe der zuständigen Bestimmungszollstelle zur Versandbeendigung.

Der Zugelassene Empfänger kann über das Lookup aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen werden.

Alternativ kann über den Pfeil (rechts) die Eingabe der Identifikationsnummer manuell erfolgen.

Bestimmungszollstelle

Tatsächliche Bestimmungszollstelle

DE005866

Testzollstelle Straßenverkehr

Zugelassener Empfänger

dbh Testfirma

dbh Testfirma, DE9000097, Sachbearbeiter

Geschäftspartner-Code

dbh Testfirma

Identifikationsnr. / Niederlassung?

DE9000097

0001

beim Senden aus aktuellem Benutzer ermitteln

Ansprechpartner Name

Sachbearbeiter

Ansprechpartner Telefon

0421123456789

Ansprechpartner E-Mail

support@dbh.de

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Nach Angabe des Zugelassenen Empfängers muss das Feld „Zusätzliche Kennung“ (Übergabeort innerhalb einer Bewilligung der angegebenen Bestimmungszollstelle) angegeben werden.

Warenort

Zusätzliche Kennung	AA01	🔍
Ansprechpartner Name	<input type="text"/>	
Ansprechpartner Telefon	<input type="text"/>	
Ansprechpartner E-Mail	<input type="text"/>	

Die Angaben zum Ansprechpartner bzw. beauftragten Sachbearbeiter vom Warenort sind optional.

ANKUNFTSANZEIGE

Ankunftsanzeige

Anlage einer Bewilligung über das „+“

Bewilligungen



Bewilligungen

1

Art

C522

Zugelassener Empfänger



Referenznummer

DEACE5864ZE000000



Art: Angabe der Bewilligungsart

Referenznummer: Angabe der Bewilligungsnummer mit Zugriff auf die Bewilligungstammdaten.

ANKUNFTSANZEIGE MIT EREIGNIS

Ereignisse

Wenn ein Unterwegsereignis eingetreten ist, wird als Ereignis der Code „1 - Ja“ in den Kopfdaten gemeldet.

In der Navigation kann nun über die Aktion „+ Hinzufügen“ ein Ereignis hinzugefügt werden.

Datum der Ankunft	<input type="text" value="15.08.2024"/>	
Zeit der Ankunft	<input type="text" value="hh:mm:ss"/>	
Zeitzone	<input type="text" value="Europe/Berlin"/>	
Ereignis	<input type="text" value="1"/>	ja

Ereignisse + Hinzufügen Löschen

Sequenznummer	Datum (Bestätigung)	Behörde	Örtlichkeit (Bestätigung)	Land (Bestätigur
1				

ANKUNFTSANZEIGE MIT EREIGNIS

Ereignisse

Die Art des Unterwegsereignisses und eine textuelle Beschreibung ist zu hinterlegen.

Ereignis # 1

Art des Unterwegsereignisses Verschlüsse während der Beförderun...

Text

Die Angaben zur Bestätigung (wie Behörde) sind optionale Angaben.

Der Ort des Ereignisses ist zu bestimmen, im Regelfall erfolgt dies über „Freitext“ oder unter Angabe von Adressdaten.

Ort des Unterwegsereignisses

Art der Ortsbestimmung Freitext

UN/LOCODE DE

GNSS Breite

GNSS Länge

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Bremen

ANKUNFTSANZEIGE MIT EREIGNIS

Angaben zur Umladung sind erforderlich, wenn das Unterwegsereignis dem Wert „3“ oder „6“ (Umladung) entspricht.

Angaben zu Verschlusskennzeichen sind lediglich nach einer Verschlussverletzung erforderlich.

Angaben zur Transportausrüstung stehen in Abhängigkeit zur „Art des Ereignisses“ und zum „Container Indikator“.

Umladung

Container-Indikator

Beförderungsmittel nach Umladung

Art der Identifikation Kennzeichen

Staatszugehörigkeit

Transportausrüstungen

# 1	Containernummer <input type="text"/>	Anzahl der Verschlüsse <input type="text"/>	+	:
	Verschlusskennzeichen <input type="text" value="A, B, C, ..."/>			
	Warenpositionsverweise <input type="text" value="A, B, C, ..."/>			

PRÜFEN UND ABGEBEN

Über den „Refresh-Button“ oder „Prüfen“ werden Fehler in der Ankunftsanzeige angezeigt.

Mit dem Auswählen einer Fehlermeldung springt der Cursor in das zu korrigierende Datenfeld.

Wenn keine Fehler vorliegen, kann die Anmeldung über „Abgeben“ an ATLAS übermittelt werden.

Filter

1

1

Fehler

Sammelsendung/Ereignisse(1)/Transportausrüstungen(1)/Anz...

Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / EREIGNIS / Code" mit dem Wert '2' (Verschlussverletzung) angegeben wird.

Speichern Abgeben Schließen

Abschließen

STATUSÜBERGÄNGE

Abschließen

In den Statusübergängen werden die ausgehenden und eingehenden ATLAS-Nachrichten angezeigt.

Mit der Auswahl einer Nachricht werden die Meldedaten zu der ATLAS-Nachricht angezeigt.

▼ Statusübergänge (4)

E_DES_PER - 19.08.2024 10:45:17

BESTAETIGUNG_FTAM - 19.08.2024 10:45:17

E_DES_NOT - 19.08.2024 10:43:58


NEUANLAGE - 19.08.2024 10:35:17

Meldedaten

```
-----  
DETSPC - Entladeerlaubnis  
[0005111037]  
-----
```

```
-- Entladeerlaubnis  
Zeitpunkt der Erstellung (UTC) : 19.08.2024 12:51:16  
Nachrichtenkennung           : 0005111037  
Nachrichtengruppe            : DES (Versand - Beendigung)  
Nachrichtentyp                : DETSPC (Entladeerlaubnis - E_DES_PER  
(Unloading  
Permission))
```

ENTLADEKOMMENTAR



ANLAGE EINES ENTLADEKOMMENTARS

Entladekommentar

Nach dem Eingang der Entladeerlaubnis wird der Entladekommentar automatisch im Navigator unter den Sendungs-Kopfdaten angelegt.

Somit kann im Editor direkt die weitere Erfassung zur Entladung erfolgen.

Sendungs-Kopfdaten
NCTS Empfang (DE)
24DE587200533366J3 ✎

Ankunftsanzeige
Abgeschlossen ●

Entladekommentar
Initial ●

DE | NCTS | Entladekommentar

24DE587200533366J3

Einzelsendungen (0:1)

▼ Statusübergänge (2)

E_DES_PER - 19.08.2024 10:45:17

NEUANLAGE - 19.08.2024 10:45:17

KONFORMER ENTLADEKOMMENTAR

Entladekommentar
konform

Im Entladekommentar ist der Wert „1 – Konform“ einzutragen.

Wenn in der Versandanmeldung Verschlüsse vorhanden sind, ist das Kennzeichen „Zustand der Verschlüsse“ gleichermaßen einzutragen.

Entladevermerk

<input type="text" value="Konform"/>	<input type="text" value="Pfeiltaste runter -> Vorschläge"/>	<input type="text" value="Zustand der Verschlüsse
- vorhanden und
unbeschädigt?"/>	<input type="text" value="Pfeiltaste runter -> Vorschläge"/>
Erläuterung der Unstimmigkeit	<input type="text"/>		
Rohmasse (gem. Entladeergebnis)	<input type="text" value="1000"/>	Rohmasse in KGM	<input type="text"/>

VERSCHLÜSSE BESCHÄDIGT

Sind die Verschlüsse beschädigt oder nicht vorhanden, so muss das Feld „Zustand der Verschlüsse“ mit „0 - nein“ belegt werden

Zustand der Verschlüsse
- vorhanden und
unbeschädigt?

 nein 🔍

Unter „Tatsächlich empfangen“ wird dann die tatsächliche Anzahl der Verschlüsse und abweichende Kennzeichen angegeben.

UNSTIMMIGKEITEN

Wenn die Waren nicht den Angaben in der Versandanmeldung entsprechen, ist das Kennzeichen Konform „0 – nein“ zu melden. Zusätzlich werden die Unstimmigkeiten textuell erläutert und die abweichende Rohmasse wird gemeldet.

Entladevermerk

Konform	0	nein 🔍	Zustand der Verschlüsse - vorhanden und unbeschädigt?	Pfeiltaste runter -> Vorschläge 🔍
Erläuterung der Unstimmigkeit	Ware nicht in Ordnung. Ein Packstück fehlt.			
Rohmasse (gem. Entladeerlaubnis)	1000	Rohmasse in KGM	925	

UNSTIMMIGKEITEN

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

Nun wird die Einzelsendung zu den Abweichungen erfasst werden soll, ausgewählt.

Einzelsendungen + Hinzufügen Löschen

Sequenznummer	Rohmasse

Zu welcher Einzelsendung (Sequenznummer) soll eine Abweichung erfasst werden?

Sequenznummer

Sequenznummer	Versender	Empfänger	Rohmasse
1			1000
2			

Abbrechen Keine Fehler vor

Sequenznummern

In der Einzelsendung wird über die Aktion + Hinzufügen die betroffene Warenposition ausgewählt.

Warenpositionen - 1 ausgewählt + Hinzufügen Löschen

Sequenznummer	Warennummer	CUS-Nummer	Rohmasse	Eigenmasse
1				

UNSTIMMIGKEITEN

Die Abweichungen werden unter „Tatsächlich empfangen“ angegeben.

Hierbei werden die Abweichungen zu den warenbezogenen Daten und Packstücken gemeldet.

Tatsächlich empfangen

Warenbezeichnung

Warennummer

CUS-Nummer

Rohmasse in KGM Eigenmasse in KGM

Packstücke (empfangen) + Hinzufügen Löschen

#	Art der Packstü...	Anz...	Versandzeichen
1	CT Karton	1	Test

Entladekommentar
Unstimmigkeiten

ABWEICHENDES BEFÖRDERUNGSMITTEL

Abweichungen zu den Angaben des Beförderungsmittels in der Versandanmeldung sind unter „Beförderungsmittel beim Abgang“ zu hinterlegen.

Beförderungsmittel beim Abgang

#	1	Art der Identifikation	30	Kennzeichen	LKW	Staatszugehörigkeit	QU
Art der Identifikation	30	Kennzeichen	HB-IT-123	Staatszugehörigkeit	DE		

+ ⋮

PRÜFEN UND ABGEBEN

Über den „Refresh-Button“ oder „Prüfen“ werden die Fehler in dem Entladekommentar angezeigt.

Mit dem Auswählen einer Fehlermeldung springt der Cursor in das zu korrigierende Datenfeld.

Wenn keine Fehler vorliegen, kann die Anmeldung über „Abgeben“ an ATLAS übermittelt werden.

Filter

1

1

Fehler


Sammelsendung/Ereignisse(1)/Transportausrüstungen(1)/Anz...
Die Angabe des Datenfeldes ist erforderlich, wenn das Datenfeld "SAMMELSENDUNG / EREIGNIS / Code" mit dem Wert '2' (Verschlussverletzung) angegeben wird.

Prüfen Speichern Abgeben Schließen


Abschließen

STATUSVISUALISIERUNG


Status



Die Ankunftsanzeige ist noch initial.
(nicht an ATLAS abgegeben)



Die Ankunftsanzeige wurde an
ATLAS abgegeben und befindet sich
in Zollbearbeitung.



Die Ankunftsanzeige wurde an
ATLAS abgegeben und ist fehlerhaft.
Eine Korrektur ist erforderlich.

STATUSVISUALISIERUNG

Status

Status



Die Ankunftsanzeige wurde erfolgreich bearbeitet und nun kann der Entladekommentar abgegeben werden.

Status



Der Entladekommentar wurde an ATLAS abgegeben und befindet sich in Zollbearbeitung.

Status



Die Versandbeendigung ist erfolgreich abgeschlossen.

WIR **DIGITALISIEREN** DIE LOGISTIKKETTEN DIESER WELT



dbh Logistics IT AG

Martinstraße 47-49
28195 Bremen

Tel. 0421 30902-700
Fax 0421 30902-57

sales@dbh.de
www.dbh.de

